

一体式重复性 GPRS 温湿度记录仪 APP 使用说明书（v1.3）

艾普瑞（上海）精密光电有限公司

上海市闵行区颛桥镇颛兴东路 1528 号 11 幢 4 楼

电话号码：021-60913188/99

传真号码：021-61912589

2017 年 10 月 30 日

目录

| | |
|-------------|---|
| 一、注册..... | 3 |
| 二、登录..... | 3 |
| 三、找回密码..... | 3 |
| 四、修改密码..... | 4 |
| 五、发货配置..... | 4 |
| 六、发货记录..... | 6 |
| 七、数据查看..... | 7 |
| 八、分享好友..... | 8 |

APRESYS

一体式重复性 GPRS 温湿度记录仪 APP 使用说明书（v1.3）

一、注册

点击注册，在注册页面按规则填写完整注册信息，点击注册。



二、登录

在登录页面输入已注册的账号信息，点击登录，进入首页



三、找回密码

- 1、在登录页面，点击找回密码
- 2、输入注册时填写的邮箱
- 3、邮箱返回账号和密码



四、修改密码

- 1、登录账户
- 2、点击用户中心



- 3、选择修改密码



五、发货配置

- 1、选择发货配置 , 进入设备 ID 配置界面

- 2、在配置信息页填写设备信息 (设备类型不同, 配置页面有所区别)



(1) 添加 ID，点击设备 ID



(2) 进入添加 ID 页，可手动输入添加，也可扫码添加



(3) ID 写入后，点击添加，添加后的 ID 会显示在下面的缓存区，若 ID 添加错误，点击 ID 可执行删除操作。（设备 ID 配置时可批量添加）



(4) 运单、设备名、发货、收货、承运、备注 可根据需要填写或不填

(5) 记录间隔：一次性设备在配置时，记录间隔默认为 5min，且不可修改；重复性设备在配置时可根据需要设置记录间隔

(6) 延迟启动：设置延迟启动后，设备会按设置延迟启动的时间启动

(7) 按键锁定：设备关机锁，启动按键锁定后长按设备按键也不会关机，设置后可以在平台上取消。启动关机锁是为了防止设备按键受到意外挤压，导致设备关闭记录。

(8) 上传间隔：一次性设备配置时的上传间隔可根据需要进行选择；重复性设备配置时无此选项。

(9) 短信报警：最多可设置三个报警手机号，温/湿度超标后会发送报警短信

(10) 温度范围：可根据需要设置


(11) 湿度范围：只有重复性温湿度设备配置时有此选项，一次性设备和重复性温度设备配置时无此选项，可根据需要设置

(12) 配置信息填写完成之后，点击确认配置。

六、发货记录



- 1、点击发货记录 ，发货记录里有配置成功的设备信息
- 2、已生效：已生效的设备显示在已生效列表里
- 3、未生效：未生效的设备显示在未生效列表里



- 4、编辑， 点击编辑按钮，可修改未生效或在运行的设备（一次性记录设备只能修改未生效状态的）。



选择新建：即重新配置此设备；选择修改，只能修改备注和报警电话。

- 5、删除， 可删除发货记录里的设备

- 6、邮件， 可选中需要发送的设备，输入邮件地址即可发送。



7、分享，选中设备，点击分享，选择需要分享的好友即可分享数据

8、点击发货记录里的设备可查看设备配置信息，点击数据查看可查看详细数据，包括数据曲线、列表和概述信息



七、数据查看




数据查看

- 1、点击数据查看，可查看账户里的设备
- 2、超标：设置温度/湿度报警的设备，数据超标后会显示在超标列表里
- 3、正常：未设置超标报警或设置超标报警后，数据未超标的设备会显示在正常列表里
- 4、也可通过主页搜索框或扫码搜索设备



5、数据详情

数据详情包括曲线、列表、概述、历史轨迹、打印



曲线

| 设备ID | 2500318338 |
|------|------------|
| 设备名 | 带壳 |
| 运单 | 1009 |
| 发货 | |
| 收货 | |
| 承运 | |
| 备注 | |
| 记录间隔 | 5分钟 |
| 延迟启动 | 无 |
| 按键锁定 | 关 |
| 短信报警 | |
| 温度上限 | 未设置 |
| 温度下限 | 未设置 |

概述

| 序号 | 记录时间 | 温度 | 湿度 |
|----|---------------------|---------|-------|
| 1 | 2017-10-12 09:51:44 | -19.5°C | ----- |
| 2 | 2017-10-12 09:46:44 | -20.1°C | ----- |
| 3 | 2017-10-12 09:41:44 | -19.9°C | ----- |
| 4 | 2017-10-12 09:36:44 | -18.9°C | ----- |
| 5 | 2017-10-12 09:31:44 | -18.7°C | ----- |
| 6 | 2017-10-12 09:26:44 | -19.3°C | ----- |
| 7 | 2017-10-12 09:21:44 | -19.3°C | ----- |
| 8 | 2017-10-12 09:16:44 | -19.7°C | ----- |
| 9 | 2017-10-12 09:11:44 | -18.5°C | ----- |
| 10 | 2017-10-12 09:06:44 | -18.9°C | ----- |
| 11 | 2017-10-12 09:01:44 | -18.9°C | ----- |
| 12 | 2017-10-12 08:56:44 | -19.9°C | ----- |
| 13 | 2017-10-12 08:51:44 | -19.5°C | ----- |
| 14 | 2017-10-12 08:46:44 | -18.5°C | ----- |
| 15 | 2017-10-12 08:41:44 | -18.3°C | ----- |
| 16 | 2017-10-12 08:36:44 | -19.4°C | ----- |
| 17 | 2017-10-12 08:31:44 | -19.3°C | ----- |

列表



6、历史轨迹

历史轨迹设置了轨迹回放功能，可查看设备的运输轨迹



- (1) 切换到历史轨迹页面
- (2) 点击时间筛选，选择时间需要查看的时间范围
- (3) 点击轨迹回放，可查看动态的轨迹路线

八、分享好友

1、添加好友



- (1) 点击  分享好友，进入分享页面



- (2) 点击 ，弹出添加好友
- (3) 输入好友名称，点击确认，添加成功后，分享人下会显示已添加的账号



2、修改已添加账户的备注

选中账号，点击编辑框  可修改备注。

| 分享人 | 收到记录 |
|-----------|------------------------------------|
| 账号 | 备注 |
| apresysz2 | apresysz2 <input type="checkbox"/> |

3、删除已添加账户

点击删除  ，可删除已添加账户。

4、分享数据

(1) 在发货记录页，点击复选框选中需要分享的设备

点击  ，选中需分享的好友，点击  ，弹出分享权限，可根据需要选择（可多选）。



编辑权限，选中编辑权限，对方可编辑分享的设备

标记权限，选中标记权限，对方可以添加标记（网页端功能）

打印权限，选中打印权限，对方可打印设备数据

(2) 选择好分享数据权限后，点击确定，分享成功。

(3) 直接点击分享的记录，可查看配置信息和数据详情



5、修改分享数据权限

(1) 点击分享好友

(2) 点击分享数据的账号，进入分享记录页

| 分享人 | | 收到记录 | |
|-----------|-----------|------------|---------------------|
| 账号 | 备注 | 设备号 | 配置时间 |
| apresysz2 | apresysz2 | 2788340822 | 2017-09-01 09:39:52 |
| | | 在运行 | 2017-09-04 10:31:04 |

| 分享记录 | | |
|------------|---------------------|--------------------------|
| 设备号 | 配置时间 | 分享时间 |
| 2788340822 | 2017-09-01 09:39:52 | 2017-09-04 10:31:04 |
| 在运行 | | <input type="checkbox"/> |

- (3) 选中分享的数据，点击编辑，即可修改分享数据权限
- (4) 点击删除，可删除已分享的数据



6、收到记录

收到记录里显示的是分享给我的数据

- (1) 编辑，点击复选框选中收到的设备，点击编辑框，按对方授予的权限，可以执行修改备注和电话。
- (2) 删除，点击删除，可以删除此条收到的记录
- (3) 数据查看，直接点击收到的的设备记录，可查看配置信息和数据详情。

九、打印

- (1) 在数据详情-曲线页底部点击下载全部数据并打印
- (2) 弹出开启蓝牙应用提醒，选择“允许”。

下载全部数据并打印



(3) 点击打印

(4) 选择需打印的开始和结束时间，选择后点击确定。



(5) 选择需要连接的打印机进行配对，配对成功之后数据会打印出来（或执行打印操作前，手机蓝牙和打印机先进行配对，此时可忽略步骤5,执行4之后数据就能打印）

十、系统设置



系统设置

- 1、点击系统设置  ，进入设置页面
- 2、语言设置：可设置中文或英文
- 3、单位：可设置摄氏度或华氏度
- 4、服务器：当前服务器地址
- 5、版本：当前版本号

